


## Инструкция по доступу к демо-стенду Тристан.

В браузере Internet Explorer (поддерживаются версии 8,9,11) той разрядности, что и операционная система (32 или 64 бит) зайти по ссылке:

<https://vpn.tristan.ru/portal/demo>

В свойствах обозревателя перейти на вкладку «Безопасность». Выбрать группу «Надежные узлы». Нажать кнопку «Узлы» и добавить сайт в список надежных.

Для этой зоны установить уровень безопасности «Низкий»




Продолжить открытие сайта.

В процессе подключения могут возникнуть осложнения с Java и сертификатами. В этом случае необходимо в Панели управления в настройках Java на вкладке безопасность добавить соответствующий хост. В случае возникновения проблем с сертификатами в 11 IE следует добавить в свой файл hosts сервер TRISTAN-OA и обращаться к нему. Также следует применить в браузере режим совместимости просмотра для данного хоста.


## Доступ к VPN демо сети

Логин: demo

Пароль: пароль на доступ в демо сеть выдается по запросу



Должна появиться картинка наподобие следующей:




Нажимаем «Connect using VPN Tunnel»

Согласиться с установкой драйвера. Установить подключение.

**Во время работы Internet Explorer не закрывать, в противном случае VPN соединение разорвется.**


## Доступ к Onboard Administrator шасси HP BladeSystem c3000

<https://192.168.246.100> или <https://tristan-0a/> (рекомендуется для IE11, не забудьте добавить хост в свой файл hosts)




Логин: demo

Пароль: tristan2000



## Доступ к серверу, с консолью управления ZPAR


Осуществляется посредством RDP по адресу 192.168.246.124 (mstsc /v:192.168.246.124)



Доступ к ZPAR Management Console осуществляется по адресу 192.168.246.146

Логин: demo

Пароль: tristan2000



Доступ к CLI осуществляется иконкой рядом. Адрес доступа к ZPAR и credentials те же.

**Не следует выключать систему хранения, т.к. на этом Ваша работа с системой прекратится до ее физического включения оператором.**